

DESIGN-EDITOR VON COOLPRINT

Bei coolprint können Sie verschiedenste Produkte nach Ihren eigenen Designs und Ideen gestalten. Dafür steht Ihnen für jedes Produkt ein eigener Design-Editor zur Verfügung. Alle Design-Editoren im Überblick finden Sie im Menüpunkt MY DESIGNS. Sie haben auch die Möglichkeit Ihre fertigen Designs im PDF-Format hochzuladen. Im Abschnitt „Fertiges Design hochladen“ auf Seite 7 finden Sie detaillierte Informationen worauf Sie beim PDF-Upload achten müssen

Nachdem Sie sich für ein Produkt entschieden haben, öffnen Sie den dafür vorgesehenen Design-Editor. Die Editor-Option ist vorausgewählt.



FORMAT UND WEITERE OPTIONEN AUSWÄHLEN

Je nach ausgewähltem Produkt, wählen Sie im ersten Schritt das Produktformat und eventuell noch mögliche weitere Optionen aus. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um das jeweilige Drop-Down-Menü zu öffnen. Wählen Sie dann die gewünschte Option. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

COOLFRAMES

Wählen Sie zuerst das Produktformat. Es stehen die Formate quadratisch, Hochformat und Querformat in unterschiedlichen Maßen zur Verfügung.

Wählen Sie anschließend die Rahmenoption. Sie können nur den Textildruck oder den Textildruck inklusive Rahmen bestellen.

1. FORMAT UND WEITERE OPTIONEN AUSWÄHLEN

Produktformat	Rahmen-Option
<input type="text" value="32 x 32 cm - Quadrat"/>	<input type="text" value="Motiv mit Aluminium-Wandrahmen"/>

Schilder

Bei Schildern haben Sie die Möglichkeit aus 3 Materialien, Formaten und zwischen Hoch- und Querformat zu wählen. Sie können auch die Anzahl der gewünschten Schilder auswählen.

1. FORMAT UND WEITERE OPTIONEN AUSWÄHLEN

Material	Ausrichtung	Produktformat
<input type="text" value="Polystyrol 1 mm"/>	<input type="text" value="Hochformat"/>	<input type="text" value="35x50cm"/>
<input type="text" value="Option wählen..."/> <input type="text" value="Polystyrol 1 mm"/> <input type="text" value="Hartschaumplatte 3mm"/> <input type="text" value="Polypropylen 2,5 mm"/>		<input type="text" value="Option wählen..."/> <input type="text" value="35x50cm"/> <input type="text" value="50x70cm"/> <input type="text" value="70x100cm"/>

Banner und Schiebevorhänge

Auch Banner und Schiebevorhänge stehen in unterschiedlichen Maßen zur Verfügung. Hier können Sie außerdem die Konfektionierung wählen. Ein Flauschband wird am oberen Ende der Stoffbahn aufgenäht. So haben Sie die Möglichkeit, die Stoffbahn auf ein entsprechendes Paneel mit Hakenband kleben. Die Kombination aus Flauschband und Hakenband ist besser bekannt als Klettverschluss.

Bei einem Hohlraum wird der Stoff oben und/oder unten 5 cm breit gesäumt, sodass Sie eine Holz- oder Metallstange hineinschieben können. Am unteren Ende dient die Stange zum Beschweren der Stoffbahn, damit diese in Form bleibt. Durch den Hohlraum am oberen Ende können Sie ganz einfach eine Vorhangstange schieben und so die Stoffbahn am gewünschten Ort anbringen. Hohlraum und Flauschband können sowohl einzeln als auch in Kombination gewählt werden.

Stoffbahnen stehen auch ohne Konfektionierung zur Verfügung. Diese sind weder mit Flauschband noch mit Hohlraum ausgestattet und lediglich beschnitten.

Bei Bannern und Schiebevorhängen können Sie Ihr Design auf bis zu drei Stoffbahnen aufteilen. Unter Set wählen Sie die entsprechende Anzahl der für Ihr Design benötigten Stoffbahnen. Für Schiebevorhänge wird ausschließlich der Premiumstoff verwendet.

1. FORMAT UND WEITERE OPTIONEN AUSWÄHLEN

Set	Material
<input type="text" value="1er Set"/>	<input type="text" value="Standard Stoff 110g"/>
Konfektionierung	Ausrichtung
<input type="text" value="Ohne Konfektion, nur beschnitten"/>	<input type="text" value="Hochformat"/>
Produktformat	
<input type="text" value="50x100cm"/>	

EDITOR-FUNKTIONEN

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf das Beispiel Coolframes. Die beschriebenen Funktionen stehen jedoch in allen coolprint Editoren zur Verfügung.

DRUCKBEREICH

Die gestrichelte Linie zeigt den Beschnitt des Produktes an. Dies bedeutet, dass nur der Bereich innerhalb der gestrichelten Linie gedruckt wird. Achten Sie dennoch darauf, dass Ihr Bild die ganze Fläche des zur Verfügung stehenden Bereichs ausfüllt, sodass keine ungewollten weißen Ränder oder unsaubere Kanten entstehen.




BILDER / GRAFIKEN HOCHLADEN

Klicken Sie auf „Neues Bild/Grafik hinzufügen“, um ein Foto bzw. eine selbst erstellte Grafik hochzuladen:



Ihr Finder (Apple) oder Ihr Explorer (Windows) wird geöffnet. Wählen Sie nun die Datei, die Sie hochladen möchten aus. Folgende Dateiformate sind möglich: .jpg, .png, .tiff. Mit einem Doppelklick auf die gewünschte Datei wird das Bild in den Design-Editor eingefügt. Oder ziehen Sie das Bild per Drag & Drop in den Design-Editor. Das Bild wird im Editor angezeigt. Der Dateiname wird mit einem Thumbnail des Bildes über dem Button „Neues Bild/Grafik hinzufügen“ angezeigt.



Wenn Sie ein weiteres Bild oder Foto einfügen möchten, wiederholen Sie den Vorgang. Falls Sie nach dem Upload feststellen, dass ein anderes Format zu bevorzugen wäre, ist dies kein Problem. Sie können auch nach dem Upload Ihres Bildes das Format ändern.

Achtung: Wenn Sie ein Bild mit zu geringer Auflösung hochladen oder das Bild zu stark vergrößern, werden Sie mit einer entsprechenden Warnmeldung darauf hingewiesen.



Sie können die Bestellung trotz Warnung abschicken. Wir weisen Sie aber darauf hin, dass das Ergebnis nicht optimal sein wird. Um das bestmögliche Druckergebnis für Sie zu erzielen, empfehlen wir Ihnen nur Bilder und Fotos zu wählen bzw. diese nur so weit zu vergrößern, dass keine Warnung angezeigt wird. Wenn keine Warnmeldung angezeigt wird, so ist die Auflösung optimal für den Druck.

Um ein hochgeladenes Bild aus dem Editor zu entfernen, klicken Sie auf das „X“ neben dem Dateinamen.




BILDER/GRAFIKEN BEARBEITEN

Bildposition verändern

Wenn Sie das Bild anklicken und die Maustaste gedrückt halten, können Sie es auf eine andere Position bewegen.


Bilder vergrößern und verkleinern

Klicken Sie auf eines der Quadrate im Begrenzungsrahmen und halten Sie die Maustaste gedrückt. Verwenden Sie die Quadrate in den Ecken, um die Proportionen des Bildes beizubehalten. Ziehen Sie das Quadrat nach außen, um das Bild zu vergrößern. Ziehen Sie das Quadrat nach innen, um das Bild zu verkleinern.



Bilder drehen

Wählen Sie das Quadrat oberhalb des Begrenzungsrahmens aus und halten Sie die Maustaste gedrückt, bewegen Sie das Bild in die entsprechende Richtung, um es zu drehen.




TEXTFELDER EINFÜGEN UND TEXT BEARBEITEN

Zusätzlich zu Bildern können Sie im Design-Editor auch Textfelder einfügen. Dazu klicken Sie auf folgendes Feld:



Das Textfeld erscheint sofort in der Mitte des Bildes. Das Bewegen, Drehen, Vergrößern und das Verkleinern funktioniert gleich wie bei Bildern und Grafiken (siehe oben).



MÖGLICHKEITEN ZUR TEXTBEARBEITUNG



Schriftfarbe



Textfeldfarbe



linksbündig



zentriert



rechtsbündig



Schriftart ändern



kursiv



fett



Text normal




unterstrichen



durchstreichen

PDF-VORSCHAU

Bevor Sie den Druck in Auftrag geben, können Sie sich Ihren Entwurf noch in der Vorschau ansehen. Dazu klicken Sie bitte auf das Feld „FERTIGES PRODUKT ANSEHEN“. **Achtung:** Die Vorschau zeigt Ihnen auch den Bereich an, welcher bei der Produktion des Artikels umgebogen wird.



FERTIGES DESIGN HOCHLADEN

Bei einigen Produkten haben Sie die Möglichkeit, ein fertiges Design im PDF-Format hochzuladen. Wählen Sie dafür den Button **PDF HOCHLADEN** im oberen Bereich des Design-Editors:



Folgende Kriterien müssen in Ihrer PDF-Datei berücksichtigt werden:

- Die PDF-Datei darf nicht mehr als eine Seite enthalten.
- Die PDF-Datei darf nicht passwortgeschützt sein.
- Alle Schriftarten müssen in der PDF-Datei eingebettet sein.
- Es dürfen nur CMYK-Farben verwendet werden.
- Die PDF-Datei muss das passende Format aufweisen (siehe unten).

FORMAT FÜR PDF-DATEIEN

Das passende Format für PDF-Dateien setzt sich aus den gewählten Produktmaßen + Beschnitt zusammen. Der Beschnitt ist abhängig vom Produkt. Wenn Sie also beispielsweise einen Coolframe mit den Maßen 32 x 96 cm gewählt haben, muss die PDF Datei ein Format von 38 x 102 cm aufweisen, da der Beschnitt 3 cm auf allen Seiten beträgt.

Achten Sie bei der Erstellung der PDF-Datei, dass Sie bei einem Beschnitt von 2 cm links, rechts, oben und unten jeweils 2 cm zusätzlich einplanen. Die Kriterien werden noch einmal für Sie zusammengefasst, bevor Sie die PDF-Datei hochladen:

PDF-Datei hochladen

Kriterien:

Die PDF-Datei darf nicht mehr als eine Seite enthalten.

Die PDF-Datei darf nicht passwortgeschützt sein.

Die PDF-Datei muss ein Format von 32 x 32 bzw. 32 x 32 cm + 2 cm

Beschnitt auf allen Seiten aufweisen.

Alle Schriftarten müssen in der PDF-Datei eingebettet sein.

Es dürfen nur CMYK-Farben verwendet werden.

PDF DATEI HOCHLADEN

Beschnittzugaben

Coolframes	3 cm auf jeder Seite
Schilder	1 cm auf jeder Seite
Visitenkarten	3 mm auf jeder Seite
Schiebevorhänge, Stoff-, Deko-, Indoor- und Outdoorbanner Ohne Konfektion, nur beschnitten Hohlraum oben Hohlraum oben und unten Flauschband oben Flauschband oben, Hohlraum unten	1,5 cm auf jeder Seite oben 6,5 cm, unten, rechts und links jeweils 1,5 cm oben und unten jeweils 6,5 cm, rechts und links jeweils 1,5 cm oben 3,5 cm, unten, rechts und links jeweils 1,5 cm oben 3,5 cm, unten, 6,5 cm, rechts und links jeweils 1,5 cm

Wenn Ihre PDF-Datei alle Kriterien erfüllt, klicken Sie auf den Button **PDF Datei hochladen**. Es öffnet sich Ihr Finder (Apple) oder Ihr Explorer (Windows). Wählen Sie nun die PDF-Datei, die Sie hochladen möchten aus. Bevor Sie die Bestellung abschließen können, wird die PDF-Datei überprüft, ob alle Kriterien erfüllt sind.

PDF-Datei für die [Vorderseite](#) hochladen

PDF DATEI HOCHLADEN

BESTELLUNG ABSCHLIESSEN

Wenn Sie mit Ihrem Entwurf zufrieden sind, dann setzen Sie den Bestellvorgang fort, indem Sie die Menge wählen und den Artikel in den Warenkorb hinzufügen.

Menge:

ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN

Danach gelangen Sie automatisch in den Warenkorb. Mit einem Klick auf „Zur Kasse gehen“ setzen Sie den Bestellablauf fort. Sie werden Schritt für Schritt durch den Bestellablauf geführt. Sie werden aufgefordert, die Rechnungs- und Lieferadresse anzuführen, die Versand- und Zahlungsart auszuwählen und die Bestellung in der Ansicht Bestellübersicht mit einem Klick auf „Kostenpflichtig bestellen“ endgültig zu bestätigen.